

Outlook 2007

古いメールサーバへの接続方法

新しいメール設定に変更した後に、システム変更が行われる前の古いメールサーバに存在するメールを受信する場合は、以下の設定変更を行ってください。

注意！ この設定を行いますと、新しいメールサーバに到着する最新のメールが受信できません。古いメールの受信が完了いたしましたら、インフォメーションカードの設定情報を元に、以前の設定に戻してください。




1

「スタート」ボタンをクリック

→ 「スタート」メニューが展開されます

「Microsoft Office Outlook」をクリック

→ Microsoft Office Outlook が起動します




2

「ツール」メニューをクリック

「アカウント設定」をクリック

→ 「アカウント設定」画面が開きます



3

変更したいメールアカウントを選択して

「変更」をクリック

→ 「電子メールアカウントの変更」画面が開きます

Outlook 2007

古いメールサーバへの接続方法

電子メール アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定しては

ユーザー情報
名前(N): 太郎
電子メール アドレス(E): taro@*****.net

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): 220.150.0.4
送信メール サーバー (SMTP)(O): *****.net

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): taro@*****.net
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワードに対応している場合には、チェック ボックスをオンに

詳細設定(D) 次へ(N) >

4

「サーバー」タブをクリック

→「サーバー」タブが開きます

設定内容を、以下の通り変更します

設定変更箇所	設定変更内容
①「受信メールサーバー」	220.150.0.4

「次へ」をクリック

「完了」をクリック

→古いサーバのメールが受信できます

Outlook 2007

元の設定への戻し方

古いメールを受信した後、上記①の設定を、インフォメーションカードの設定情報に基づいて、元に戻してください。

もし、インフォメーションカードがお手元になく、元の設定がわからなくなった方は、以下の通り設定を変更してください。

- ①受信メールサーバ：**pop. ***.***.net**
(下線部は、お客様のメールアドレスの @ マークから右側になります)

